


Rimuovere i widget di default dalla bacheca di WordPress

giovedì, 30 marzo 2017

Ti sei mai chiesto come rimuovere i widget predefiniti che trovi nella dashboard ogni qual volta installi un nuovo WordPress? Sì, stiamo parlando proprio di quei cinque box presenti nella schermata Bacheca:

- Benvenuto su WordPress!
- In sintesi
- Bozza rapida
- Attività
- Novità di WordPress

Ma per la maggior parte delle volte, questi widget non sono utili. Ecco come rimuoverli, per rimpiazzarli magari con dei widget personalizzati (leggi qui come).



Sommario

Impostazioni schermata


Impostazioni schermata

Certo, esiste anche una strada "manuale" per disattivare i widget di default nella dashboard: ti basta cliccare su:

IMPOSTAZIONI SCHERMATA

in alto a sinistra, nella bacheca e spuntare, ad esempio, la casella:

BENVENUTO



Ma nel caso tu voglia rimuovere i widget definitivamente, senza che l'utente possa riabilitarli, ti basta inserire poche righe di codice nel file `functions.php` del tema attivo, che trovi nello spazio FTP del tuo sito, in:

```
wp-content/themes/{nome_del_tema}/
```

```
// Rimuove i widget della bacheca inutilizzati
add_action( 'wp_dashboard_setup', function() {
    remove_meta_box( 'dashboard_right_now', 'dashboard', 'normal' );
    remove_meta_box( 'dashboard_activity', 'dashboard', 'normal' );
    remove_meta_box( 'dashboard_quick_press', 'dashboard', 'side' );
    remove_meta_box( 'dashboard_primary', 'dashboard', 'side' );
    remove_action( 'welcome_panel', 'wp_welcome_panel' );
} );
```

In particolare:

- **dashboard_right_now**: rimuove il box "In sintesi"
- **dashboard_activity**: rimuove il box "Attività"
- **dashboard_quick_press**: rimuove il box "Bozza rapida"
- **dashboard_primary**: rimuove il box "Novità di WordPress"
- **welcome_panel**: rimuove il box "Benvenuto"